

## I nodi marinari

dispensa a cura di Daniele Dardi


### I nodi di avvolgimento

Si eseguono direttamente sull'oggetto e se sottoposti a tensione iniziano a scorrere ed a stringere. Facili e rapidi da eseguire e da sciogliere.


I nodi d'avvolgimento si possono tendenzialmente dividere in due gruppi: il primo comprende quei nodi che vengono eseguiti passando almeno due volte il cavo attorno all'oggetto dopo aver infilato corrente e dormiente sotto le volte; al secondo gruppo appartengono quei nodi che rispetto ai precedenti legano il corrente attorno al dormiente con dei mezzi colli. Nel primo gruppo troviamo quindi il nodo parlato semplice, il parlato ganciato, la bocca di lupo. Al secondo gruppo, invece, appartengono i mezzi colli, il nodo di ancorotto e il nodo di bozza.

**I mezzi colli** sono nodi base, di rapida e facile esecuzione, utili per legature provvisorie o per finire e chiudere altri nodi. Si esegue un nodo semplice portando il corrente nel senso del dormiente, si avvolge con il corrente il dormiente e lo si passa nell'occhio, si assucca tirando il dormiente.

I mezzi colli si possono fare in aria, cioè non avvolti a niente, oppure e più spesso avvolti su un anello o un palo, o anche avvolti sulla cima stessa, vedremo nodo per nodo i dettagli.



Mezzi colli su anello




Mezzi colli su palo

**Il parlato semplice** è il più conosciuto dei nodi di avvolgimento, di rapida esecuzione, ha una ottima tenuta, permette di bloccare quasi istantaneamente un cavo in tensione e di regolare con rapidità la lunghezza della cima allentando la tensione. Si esegue su pali od anelli e ci sono vari modi di eseguirlo.


**Parlato semplice - metodo a girare:** si tiene il dormiente con la mano sinistra e con la destra si passa il corrente in senso orario avvolgendo il palo e, trattenendolo con la mano si-

nistra dopo il giro, si esegue un altro passaggio del corrente sul palo passando sulla sinistra del precedente. Si completa il giro passando con il corrente tra la cima ed il palo e si stringe mettendo in tensione il dormiente.


Con questo metodo è possibile effettuare il parlato semplice anche ad un anello e nel modo ganciato.



Parlato semplice  
metodo a girare



Parlato semplice ganciato





Parlato semplice su anello

**Parlato semplice - metodo a otto:** tenendo il dormiente con la mano sinistra si forma un'asola passando con il corrente, in senso anti orario, sotto il dormiente e bloccandolo tra il pollice e l'indice sinistri.

Si esegue un'altra asola in senso anti orario, a formare un otto, e sovrappommettendola alla prima.

Nelle due asole sovrappresse si passa l'oggetto, normalmente un palo, su cui serrare il nodo assucciando con il dormiente.




**Bocca di lupo** è usato per agganciare qualsiasi cosa, che non pesi eccessivamente, ad anelli o pali. Normalmente viene usato per i parabordi delle barche, è un nodo semplice che però sottoposto a tensione tende a scorrere.

Con il corrente si esegue una volta intorno ad un anello o palo, si passa sopra il dormiente e si esegue una nuova volta, rovescia alla prima, facendo uscire il corrente dalla parte del dormiente. Si assucca mettendo in tensione il dormiente.

**Nodo di ancorotto** prende il nome all'uso che è destinato. E' il più resistente dei nodi di avvolgimento, semplice da eseguire e da sciogliere.


Si eseguono due volte intorno ad un anello, si passa il corrente dietro il dormiente e lo si inserisce all'interno delle volte. Si assucca il nodo agendo sul dormiente.

Su cavi di piccolo diametro si eseguono più volte e per garantire una maggior sicurezza nella tenuta si eseguono una serie di mezzi colli intorno al dormiente.



### Nodo di bozza

Il nodo di bozza è un nodo usato per fissare una fune ad un'asta, canna, o unirla ad un'altra fune. Si tratta di un semplice nodo autobloccante, ed è usato per carichi paralleli lungo l'oggetto invece che perpendicolarmente. Ottimo per fermare una cima al moschettone.



Si formano due volte morte avvolgendo il cavo più sottile al cavo più grosso, dall'alto verso il basso. Sempre con il corrente del cavo più sottile si forma un'altra volta morta sopra le due formate precedentemente e facendo passare il corrente sopra il dormiente, quindi si infila il corrente nella stessa direzione di provenienza del dormiente. Tenendo il corrente fermo e tirando il dormiente verso il basso il nodo si assucca. Come in altri nodi, anche in questo è possibile effettuare il "ganciamento", ottenendo in tal modo il Nodo di bozza ganciato.

Nodo di bozza ganciato

